

OneStep-Reader 3.4 Kurzer Benutzerleitfaden.

Einleitung.

Willkommen in der Welt des schnellen, effizienten Texterkennungssystems mit dem OneStep-Reader. Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, die Bedienung des OneStep-Readers auf Ihrem iOS-Gerät zu erlernen.

Frage 1: Worum geht es bei dem OneStep-Reader 3.4?

Der OneStep-Reader ist eine schnelle und effiziente App zur Texterkennung in 14 Sprachen auf Ihrem iOS-Gerät mit 33 verfügbaren Erkennungssprachen, die laut vorgelesen werden können.

1. Die App liest Text vor, der entweder von einem Textdokument stammt oder aus einem Bild extrahiert wurde, und wandelt ihn bei Bedarf auch in Braille um. Der Text kann als PDF, PNG, JPEG oder EPUB importiert oder durch ein Kamerabild zur Verfügung gestellt werden, das in Text umgewandelt wird.
2. Die App ermöglicht einseitige oder mehrseitige Verwendung mit dem schnellen Kameraaufnahmeprozess für mehrseitige Erkennung.
3. Die App ist mit dem Bildschirmleseprogramm VoiceOver von iOS für Sehbehinderte kompatibel.
 - a. Nach links und rechts streichen, um zum vorherigen oder nächsten Element zu wechseln.
 - b. Auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm doppelklicken, um das ausgewählte Element zu aktivieren.
 - c. Nach oben und unten streichen, um den Wert bestimmter Bedienelemente, wie etwa der Geschwindigkeitssteuerung, zu ändern.
 - d. Berühren und verschieben, um räumlich zu navigieren.
4. Bei der Entwicklung der App hatten die Produktivität der Anwender und die Benutzerfreundlichkeit höchste Priorität, was zu anpassbaren Bedienelementen und Einstellungen führte. An späterer Stelle in diesem Leitfaden erfahren Sie mehr darüber.
5. Lesen und hören Sie eine Vielzahl an Dokumenten und Formaten, wie beispielsweise PDF, PNG, JPEG, EPUB, KNFB und OSR.
 - a. Für gewerbliche Anwender denken wir an Memos, Berichte, Handouts, Bücher, ...
 - b. Für Freizeitanwender denken wir an Bücher, Zeitschriften, ...
 - c. Für sehbehinderte Anwender denken wir an alle oben genannten Punkte zuzüglich Quittungen, Fahrkarten, Produktetiketten, ...

Frage 2: Was kann der OneStep Reader 3.4 für Sie tun?

1. **Sehbehinderten ließt die App ihre Dokumente vor und hilft ihnen zu jeder Zeit beim Lesen.**
 - a. Bei den Standardeinstellungen für die Verwendung des VoiceOver-Bildschirmleseprogramms steht Ihre Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund.
 - b. Nehmen Sie passende Bilder mithilfe der aktiven Hilfefunktionen Sichtfeld und Tilt-Kontrolle auf.
 - c. Lassen Sie sich Ihren Text in Braille umwandeln.

2. Personen mit Leseschwächen, wie beispielsweise Legasthenie, oder Lerner einer Fremdsprache werden von der App beim Lesen unterstützt.

- a. Standardeinstellungen mit maximaler Ansicht und selbsterklärenden Tasten.
- b. Aktive Unterstützung beim Hören und Vorlesen durch gleichzeitiges Hervorheben des gerade gelesenen Satzes und Wortes.

3. Beschäftigten Berufstätigen hilft diese App, Zeit zu sparen, und ermöglicht es, produktiver zu arbeiten.

- a. Möglichkeit, große Dokumente zu importieren oder einen mehrseitigen Bericht schnell zu „scannen“.
- b. Aktivieren des Hintergrundlesens beim Verwenden der App, wenn Ihr Gerät gesperrt ist.

Frage 3: Was ist neu beim OneStep-Reader 3.4?

1. Die App hat ein neues Erscheinungsbild. Bei ihrem Design stehen die Produktivität der Anwender und die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund.
2. Dank des Hilfe-Registers kommen Sie bei Problemen immer weiter.
 - a. Bei VoiceOver-Benutzern öffnet das Hilfe-Register den Benutzerleitfaden mit Anweisungen. Die VoiceOver-Hinweise dienen als interaktives Hilfesystem.
 - b. Andere Benutzer können das interaktive Hilfesystem mit Bedienbeschreibung durch Berühren aktivieren oder direkten Zugang zum Benutzerleitfaden haben.
3. Die Version 3.4 bringt große Veränderungen für das Lesen von Dokumenten mit sich.
 - a. Die geläufige Ansicht für erkannten Text ist immer noch zu jeder Zeit verfügbar.
 - b. Lesen jedes Dokuments im PDF-Format.
 - c. Anzeige des Originalbilds als PDF beim Vorlesen.
 - d. Einfaches Speichern und Teilen Ihres PDF-Dokuments.
 - e. Lesen Ihrer Bücher, die in dem immer beliebter werdenden EPUB-Format veröffentlicht wurden.
4. Zugriff und Speichern Ihrer Dokumente in der Cloud.
 - a. Durchsuchen und Lesen von Dokumenten des Cloud-Dienstes Ihrer Wahl über das Datei-Register.
 - b. OneStep-Reader 3.4 unterstützt nun OneDrive, GoogleDrive und DropBox.
 - c. Verschachtelte Ordner können für verwandte Dokumente verwendet werden.
5. Die App verfügt nun über eine aktive Elementerkennung zum Tätigen von Anrufen, Senden von E-Mails oder zum Öffnen von Hyperlinks.
6. Zusätzlich zum Hochformat unterstützt die App nun auch Querformat.

Nach der Einleitung und den kurzen Fragen, bieten wir Ihnen nun eine ausführliche Tour durch die Eigenschaften und Funktionen des OneStep-Reader 3.4.

Zuerst werden Tipps und Tricks aufgeführt, mit denen Sie für den OneStep-Reader geeignete Bilder aufnehmen können.

1. Nehmen Sie Bilder mit den Tasten Bildaufnahme oder Kamera auf.
2. Positionieren Sie das saubere und unbehinderte Objektiv Ihrer Kamera, welches sich bei den meisten Geräten in der oberen rechten Ecke befindet, in einer Entfernung von 10-13 Zoll oder 27-32 cm zentral über ein flach ausgebreitetes Dokument.
3. Zusatzinformation für Sehbehinderte:
 - a. Verbessern Sie die Positionierung durch die Verwendung der Taste Sichtfeld-Bericht.

- b. Bei wenig Erfahrung sollten Probebilder aufgenommen werden. Hierfür sollte idealerweise ein weißes Dokument auf eine dunkle Matte und eine flache Oberfläche gelegt werden.
- c. Alle vier Kanten des Dokuments sollten sichtbar und die Rotation so gering wie möglich sein.
- d. Geschwindigkeit und Genauigkeit können durch Verwendung eines Dokumenten-Scanstands verbessert werden.

Zweitens: Erklärung der 2 verschiedenen Standardeinstellungen, aus denen Sie auswählen können.

1. Sind Sie ein neuer Anwender mit Sehbehinderung?

- a. Die Standardeinstellung für Benutzer des VoiceOver-Bildschirmleseprogramms werden verwendet, wenn VoiceOver beim ersten Öffnen des OneStep-Readers aktiviert ist.
- b. Bei dieser Standardeinstellung sind Funktionen, die normalerweise nur von Benutzern verwendet werden, die eine hochgradig visuelle Erfahrung erreichen möchten, nicht verfügbar, können jedoch in den Einstellungen aktiviert werden.
- c. Wenn beim ersten Öffnen des OneStep-Readers VoiceOver aus irgendeinem Grund nicht aktiviert ist, können Sie die Standardeinstellung für VoiceOver-Benutzer aktivieren, indem Sie auf dem Bildschirm „Standardeinstellungen für Benutzer des VoiceOver-Bildschirmleseprogramms anwenden“ wählen.

2. Sind Sie ein neuer Benutzer und verwenden die App unter Leseschwächen, als Lerner einer Fremdsprache oder als geschäftlicher Anwender?

- a. Die Standardeinstellung für eine visuellere Erfahrung wird verwendet, wenn VoiceOver beim ersten Öffnen des OneStep-Readers nicht aktiviert ist. Folgende wichtige Funktionen sind verfügbar und sind besonders nützlich für Personen mit Leseschwäche: Zuschneiden, Drehen und Bearbeiten von Bildern, die vor dem Ausführen der Texterkennung aufgenommen werden; standardmäßige Anzeige von Dokumenten im PDF-Präsentationsmodus mit doppeltem Hervorheben beim Lesen; Verwenden von in Lesereihenfolge markierten PDF-Dokumenten; Verwenden von sprachmarkierten PDF-Dokumenten; Hinzufügen und Entfernen von Lesezeichen in PDF-Dokumenten; Wechseln zwischen PDF-Ansicht und mitfließender Textansicht.
- b. Bei diesen Standardeinstellungen sind Funktionen, die normalerweise nur von VoiceOver-Benutzern verwendet werden, nicht verfügbar, können jedoch in den Einstellungen einzeln aktiviert werden.
- c. Wenn beim ersten Öffnen des OneStep-Readers VoiceOver aus irgendeinem Grund aktiviert ist, Sie jedoch die Standardeinstellungen für Nichtbenutzer der VoiceOver-Funktion verwenden möchten, dann können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen wählen, indem Sie auf „Standardeinstellungen für alle anderen Benutzer anwenden“ tippen.



3. Aktualisieren Sie eine frühere Version?

- a. Die Einstellungen für Benutzer des VoiceOver-Bildschirmleseprogramms sind standardmäßig eingestellt. Das Verhalten ist ähnlich wie bei der früheren Version, es gibt jedoch viele zusätzliche Funktionen.
- b. Wenn Sie in den Standardeinstellungen eine visuellere Erfahrung erleben möchten, können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen wählen, indem Sie auf „Standardeinstellungen für alle anderen Benutzer anwenden“ tippen.
- c. Die von VoiceOver-Benutzern normalerweise wenig oder gar nicht verwendeten Funktionen können ebenfalls einzeln im Einstellungsmenü aktiviert werden.

Drittens: Erklärung der Navigationsgrundlagen.

Am unteren Ende des Bildschirms verfügt der OneStep-Reader über 5 Registerkarten. In jeder Registerkarte werden ähnliche Funktionen gesammelt. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung jedes Bildschirms von links nach rechts und von oben nach unten.

1. Die erste der 5 Hauptregisterkarten ist das Kamera-Register. Ihr OneStep-Reader öffnet sich in diesem Register, es ist der Startbildschirm des OneStep-Readers.



Nehmen Sie mit der Kamera Ihres Geräts ein Bild auf.

Nehmen Sie ein Bild mit eingeschalteter Mehrseitenfunktion auf: Fügen Sie der Warteschlange ein weiteres Bild hinzu, der Mehrseiten-Sitzungs-Zählindikator erhöht sich zum Bestätigen.


Nehmen Sie ein Bild mit ausgeschalteter Mehrseitenfunktion auf: Beachten Sie die optionalen Zuschneide- und Erkennungsphasen, bevor Sie für die Anzeige zum Lese-Register wechseln. Bei VoiceOver-Benutzern werden Bilder standardmäßig direkt zu Text verarbeitet. Deshalb werden keine Zuschneide- und Bearbeitungsoptionen angezeigt.

- b. Kamera-Register: Blitztaste (nur verfügbar, wenn Ihr Gerät einen Blitz hat).



Die Blitztaste ermöglicht es Ihnen, auf Ihrem Gerät zwischen den Einstellungen ständig eingeschaltetem Blitz, automatischem Blitz nach Bedarf oder keinem Blitz auszuwählen.

- c. Kamera-Register: Taste zum Ein- und Ausschalten des Mehrseitenmodus.



Aktivieren Sie den Mehrseitenmodus über EIN. Nach dem Aufnehmen eines Bildes erscheinen mehr Bedienelemente:

- a. Die Seitenzählung.
- b. Entfernen des zuletzt aufgenommenen Bildes.
- c. Taste zum Löschen der Mehrseiten-Sitzung und Verwerfen aller Bilder.
- d. Erkennung starten.



b

c

d

d. Kamera-Register: Taste zum Aktivieren und Deaktivieren der Texterkennung.




Wenn die Taste zur Texterkennung auf EIN steht, erkennt der OneStep-Reader Text. EIN ist standardmäßig eingestellt.



AUS wird verwendet, wenn Sie ein Bild-PDF ohne Texterkennung aufnehmen möchten.

e. Kamera-Register: Taste zum Zuschneiden und Drehen des Bildes und zum Zulassen der Bearbeitung.




Diese Taste ermöglicht es Ihnen, Teile eines Bildes, z.B. ungewollte Hintergrundelemente, zu entfernen. Ist sie auf AUS gestellt, kann nicht zugeschnitten werden. Ist sie auf AUTOMATISCH gestellt, schneidet und dreht die App das Bild automatisch. Ist sie auf MANUELL gestellt, können Sie manuell zuschneiden und drehen sowie bearbeiten. Bearbeiten bedeutet, dass Sie Teile bestimmen können, die von der Erkennung ausgenommen sein sollen.

f. Kamera-Register: Taste zur Tilt-Kontrolle (nur für iPhone verfügbar).




Wenn die Tilt-Kontrolle auf EIN steht, vibriert das Gerät, wenn es nicht mit der horizontalen Ebene ausgerichtet ist. Die Vibration erhöht oder verringert sich je nach Neigungswinkel. Die Vibration stoppt, wenn der Winkel passt, und das Bild kann aufgenommen werden.

g. Kamera-Register: Taste für den Sichtfeld-Bericht.



Verwenden Sie die Taste für den Sichtfeld-Bericht für Hilfe beim Positionieren der Kamera über dem Dokument. Sehen Sie dazu auch die Taste Bild aufnehmen.

h. Kamera-Register: Taste zur Sprache für die Texterkennung.



Über die Sprachtaste gelangen Sie zu einer Liste an benutzerdefinierten Sprachen, die erkannt werden können. Wählen Sie aus, welche Sie zur Erkennung verwenden möchten. Die Listenanzeige wird von der Option Sprachen für die Erkennung auswählen im Einstellungsregister bestimmt.


i. Kamera-Register: EIN- oder AUS-Taste des Mehrspaltenmodus.



Im Mehrspaltenmodus ist die mehrspaltige Erkennung aktiviert, ideal für das Lesen von Zeitungen oder Zeitschriften. Im Einspaltenmodus ist die Spaltenerkennung deaktiviert.

j. Kamera-Register: Bildmodus-Taste.

Bilder können auf 3 Arten aufgenommen werden:



1. **Bild manuell aufnehmen:** Die Bildaufnahme-Taste ist aktiviert.
2. **Bild automatisch aufnehmen:** Wenn der Text passend fokussiert ist, nimmt das Gerät das Bild automatisch auf.
3. **Bild mit einem Dokumenten-Scanstand aufnehmen:** Das Bild wird aufgenommen, sobald Sie das Textdokument unter den Scanstand legen. Zusammen mit eingeschaltetem Mehrseitenmodus können Sie ganz einfach viele Seiten nacheinander aufnehmen, indem Sie immer wieder ein Dokument unter den Scanstand legen oder die Seiten eines Buches oder einer Zeitschrift umdrehen.

**2. Die zweite der 5 Hauptregisterkarten ist das Lese-Register.
Der erkannte Text wird im Lese-Register angezeigt.**

Standardtext wird sofort laut vorgelesen, während die Zeile und das gesprochene Wort hervorgehoben werden. Personalisierungen sind im Einstellungsregister möglich.



a. Lese-Register: Speichertaste.



Die App speichert kein gelesenes Dokument, wenn es nicht ausdrücklich „gespeichert“ wird. Der Standardname besteht aus dem Datum und der Zeit. Er kann nach Wunsch angepasst und in einem bestehenden oder neuen Ordner gespeichert werden. Sie können ebenfalls auswählen, in welchem Format das Dokument gespeichert werden soll: OSR oder PDF. Standard ist die Ansicht, die Sie gerade verwenden. Wenn Sie in der OSR-Ansicht sind und in der PDF-Ansicht speichern möchten, dann braucht das Speichern etwas länger. Wenn Sie Ihren OneStep-Reader mit Ihrem bevorzugten Cloud-Service verbunden haben, dann können Sie ebenfalls auswählen, ob Sie in dem lokalen Ordner oder Ihrem bevorzugten Cloud-Service speichern möchten.

b. Lese-Register: Taste zum Umschalten des Readers.



Diese Taste ermöglicht es Ihnen, zwischen der Bildansicht PDF und der einfachen Textansicht TXT zu wechseln.

c. Lese-Register: Lesesprache-Taste.



Die Lesesprache-Taste ermöglicht es Ihnen, die Sprache der Lesestimme zu ändern. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Änderung der Erkennungssprache. Fügen Sie Sprachen aus diesem Picker hinzu oder entfernen Sie sie über die Taste zum Auswählen der Lesesprache unter Leseoptionen im Einstellungsregister.

d. Lese-Register: Geschwindigkeitstaste.




Die Geschwindigkeitstaste ermöglicht es Ihnen, die Lesegeschwindigkeit nach Ihrer Vorliebe anzupassen.

e. Lese-Register: Taste zum Hinzufügen einer Seite.




Diese Taste zum Hinzufügen einer Seite ermöglicht es Ihnen, einem Dokument nach dem Speichern eine Seite hinzuzufügen. Aktivieren Sie das Kamera-Register, um das neue Bild aufzunehmen, das am Ende Ihres Dokuments hinzugefügt wird.

f. Lese-Register: Taste zum Entfernen einer Seite.



Die Taste zum Entfernen einer Seite ermöglicht es Ihnen, die letzte Seite eines Dokuments zu entfernen.

g. Lese-Register: Taste zum Hinzufügen eines Lesezeichens.



Die Taste zum Hinzufügen eines Lesezeichens ermöglicht es Ihnen, ein Lesezeichen hinzuzufügen.

h. Lese-Register: Taste zum Anzeigen der Lesezeichen.



Mit der Taste zum Anzeigen der Lesezeichen können Sie alle Lesezeichen anzeigen. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um zu dieser Position im Dokument zu springen. Tippen Sie auf Bearbeiten, wenn Sie ein Lesezeichen neu benennen oder löschen möchten.

i. Lese-Register: Leseinheit-Taste.



Wählen Sie je nach Vorliebe zwischen Lesen nach Wort, Zeile oder Satz. Verwenden Sie dies in Kombination mit den vorherigen oder nachfolgenden Tasten am unteren Ende, um zur vorherigen oder nachfolgenden Wort-, Zeilen-, oder Satzeinheit zu wechseln.

j. Lese-Register: Taste zum durchgehenden / selbstbestimmten Lesen.



Wählen Sie zwischen dem durchgehenden oder selbstbestimmten Modus. Die Leseinheit wird von der Leseinheit-Taste bestimmt.

Die erste Taste ist für den durchgehenden Lesemodus.



Die zweite Taste ist für den selbstbestimmten Lesemodus. Im selbstbestimmten Modus stoppt das Lesen nach jeder Leseinheit.

k. Lese-Register: Taste zum Anzeigen der Zonen.




Verwenden Sie diese Taste zum Anzeigen der Lesezonen und zum Überprüfen der Lesereihenfolge in einem zugänglich markierten PDF-Dokument.




Mit der zweiten Taste werden die Lesezonen verborgen.

l. Lese-Register: Taste zum Anzeigen der Sprachmarkierung.



Verwenden Sie diese Taste, um die Sprachmarkierung in einem sprachmarkierten Dokument zu überprüfen.

Mit der ersten Taste wird die Sprachmarkierung aktiviert.



Mit der zweiten Taste wird die Sprachmarkierung deaktiviert.

m. Lese-Register: Taste zum Anzeigen von Bildern (nur im OSR-Format verfügbar).



Anzeige des tatsächlich aufgenommenen Bildes. Über ZURÜCK kommen Sie wieder zum Reader.

n. Lese-Register: Taste zum Wiederholen der Erkennung.




Wiederholen Sie die Erkennung des Dokuments in einer anderen Erkennungssprache oder einem anderen Spaltenmodus.

o. Lese-Register: Gehe-zu-Seite-Schieberegler.



Bewegen Sie diesen Schieberegler, um zu einer bestimmten Seite zu springen. Als VoiceOver-Benutzer können Sie diesen Schieberegler auch verwenden, um zu erfahren, auf welcher Seite Sie gerade lesen.

p. Lese-Register: Gehe-zu-Seite-Taste (in den Formaten OSR und PDF, nicht im EPUB-Format).



Diese Taste ermöglicht es Ihnen, durch die Eingabe einer Seitenzahl zu einer ausgewählten Seite innerhalb Ihres Dokuments zu springen.

q. Lese-Register: Rückwärts-Taste.



Wechseln Sie zu der vorherigen Leseinheit.

r. Lese-Register: Wiedergabe- und Pausentaste.




Starten oder pausieren.

s. Lese-Register: Weiter-Taste.



Wechseln Sie zu der nächsten Leseinheit.

t. Lese-Register: Vollbild-Taste.



Wählen Sie Vollbild, um alle Bedienelemente, außer den Wiedergabe- und Pausentasten und den Navigationselementen am unteren Ende, zu entfernen. Wählen Sie dies erneut, um zum normalen Lesemodus zurückzukehren.

3. Die dritte der 5 Hauptregisterkarten ist das Datei-Register. Mit diesem Register haben Sie Zugriff auf Ihre Dokumentverwaltung.

Greifen Sie auf die Dokumentverwaltung all Ihrer lokal, auf der Kamerarolle Ihres Geräts oder in der Cloud gespeicherten oder importierten Dokumente zu.

a. Datei-Register: Taste zum Importieren von der Kamerarolle.



Mit der Taste zum Importieren von der Kamerarolle können Sie Bilder von der Kamerarolle für die Erkennung auswählen.


b. Datei-Register: Taste zum Hinzufügen eines Ordners.



Die Taste zum Hinzufügen eines Ordners ermöglicht es Ihnen, einen neuen Ordner in dem lokalen Ordnerbaum hinzuzufügen.

c. Datei-Register: Bearbeiten-Taste.

Mit der Bearbeiten-Taste haben Sie Zugriff auf zusätzliche Tasten, über die Sie ausgewählte Dokumente und Ordner neu benennen, verschieben, teilen und löschen können.



Rename

Move

Share

Delete

Teilen ermöglicht das Teilen von OSR-Dateien in den Formaten OSR, TXT, RTF und HTML.

Nach der Umwandlung über die Taste Teilen erscheint die standardmäßige Teilen-Seite von iOS, mit der Sie die exportierte Datei an verschiedene Dienste und Apps senden können. Teilen ermöglicht es Ihnen, PDF- und ePub-Dateien in ihrem Originalformat zu teilen.

d. Datei-Register: Lokaltaste.



Mit der Lokaltaste werden alle beim Verwenden Ihrer OneStep-Reader-App zugänglichen Dokumente und Ordner aufgelistet.

e. Datei-Register: Cloud-Taste.



Mit der Cloud-Taste werden alle in Ihren Cloud-Diensten zugänglichen Dokumente und Ordner aufgelistet. Google Drive, OneDrive und Dropbox werden unterstützt.

4. Die vierte der 5 Hauptregisterkarten ist das Einstellungsregister. Über dieses Register können Sie das Verhalten Ihres OneStep-Readers steuern.

Im Einstellungsregister können Sie das Verhalten Ihres OneStep-Readers steuern. Hier finden Sie Optionen, mit denen Sie das Erscheinungsbild und den Klang von Dokumenten beim Lesen ändern können. Selbst das Erscheinungsbild der App kann geändert werden.

a. Standardeinstellungen.

Über die ersten zwei Optionen des Einstellungsregisters werden viele Optionen des OneStep-Readers sofort verändert.

Mit der ersten Option „**Standardeinstellungen für Benutzer des VoiceOver-Bildschirmleseprogramms anwenden**“ wird Ihr OneStep-Reader mit dem von vielen VoiceOver-Benutzern erwarteten Erscheinungsbild und dem Verhalten konfiguriert. Das Zuschneidewerkzeug ist versteckt, während der Text im traditionellen Textanzeigestil angezeigt wird.

Mit der zweiten Option „**Standardeinstellungen für alle anderen Benutzer anwenden**“ wird die App so konfiguriert, dass sie den Ansprüchen derjenigen Benutzer eher nachkommt, die eine hochgradig visuelle Erfahrung erreichen möchten. Beispielsweise verschwinden der Sichtfeld-Bericht und die Tilt-Kontrolle aus dem Kamera-Register und die Bildansicht wird im Lese-Register verwendet. Erkannte Bilder werden automatisch als PDFs gespeichert. Diese Funktionseinstellung ist womöglich mehr für Personen mit Lernschwächen oder für Lerner von Fremdsprachen geeignet.

Beim Tippen auf die Taste zum Auswählen einer der Optionen wird ein Überblick über die betroffenen Einstellungen angezeigt.

Alle mit diesen beiden Optionen geänderten Einstellungen können einzeln konfiguriert werden, um sich Ihren spezifischen Bedürfnissen im nachfolgenden Abschnitt anzupassen.

b. Kamera-Einstellungen.

Taschenlampe immer an: Diese Funktion ist standardmäßig immer auf AUS gestellt; wenn sie auf EIN gestellt ist, bleibt die Kameralampe aktiv, wenn Sie sich im Kamera-Register befinden.

Sichtfeld-Querformat: Meldet richtig an den Seitenanfang, wenn das Gerät im Querformat verwendet wird und bringt die Kamera in die obere linke Ecke.

Sichtfeld meldet sichtbare Ecken: Meldet Eckinformationen zusätzlich zu den Randinformationen, was bei der Konfiguration für die Verwendung mit einem Dokumenten-Scanstand sehr nützlich ist.

Standard-Dateityp für erkannte Dokumente: Dies bestimmt, wie Text angezeigt und gespeichert wird. Wechseln Sie zwischen der PDF-Ansicht und mitfließendem OSR als Standard-Dateityp. OSR ist für VoiceOver-Benutzer standardmäßig eingestellt. Wenn auf PDF gestellt ist, wird nach der Erkennung eine PDF-Ansicht mit doppelter Hervorhebung angezeigt und standardmäßig als PDF gespeichert.

Sprachen für die Erkennung auswählen: Wählen Sie unter den 33 verfügbaren Erkennungssprachen eine Untergruppe an häufig verwendeten Sprachen nach Ihren Vorlieben aus. Diese Sprachen sind dann im Spracherkennungs-Picker des Kamera-Registers verfügbar.

Texterkennung anzeigen: Anzeigen oder Verbergen der Erkennungstaste im Kamera-Register. Verborgen, wenn die Standardeinstellungen für VoiceOver-Benutzer aktiviert sind.

Zuschneide-, Dreh- und Bearbeitungsoptionen: Anzeigen oder Verbergen der Taste zum Zuschneiden, Drehen und Bearbeiten im Kamera-Register.

Tilt-Schaltfläche anzeigen (geräteabhängig): Anzeigen oder Verbergen der Tilt-Kontrolle im Kamera-Register.

Sichtfeld-Schaltfläche anzeigen: Anzeigen oder Verbergen des Sichtfeld-Berichts im Kamera-Register.

c. Reader-Einstellungen.

Lesen automatisch starten: Auf AUS stellen, wenn Sie nicht möchten, dass das Lesen automatisch startet.

Lesen im Hintergrund zulassen: Aktivieren, um zuzulassen, dass weitergelesen wird, auch wenn das Gerät gesperrt ist, ähnlich wie beim Abspielen von Musik oder dem Anhören eines Hörbuchs.

Sprachlautstärke einstellen: Standardlautstärke der Sprechstimme einstellen.

Sprachgeschwindigkeit einstellen: Standardgeschwindigkeit der Sprechstimme einstellen.

Sprachen für die Sprachausgabe auswählen: Wählen Sie aus der ganzen auf dem Gerät installierten Liste eine Untergruppe an Lesestimmen aus und lassen Sie nur diese als Option im Lesesprach-Picker des Lese-Registers erscheinen.

Textanzeigeeinstellungen für OSR-Dateien: Ändern Sie die Schrift (Art, Größe, Farbe) sowie die Hintergrundfarbe je nach Ihren Vorlieben.

Hervorhebungseinstellungen: Legen Sie den Stil und die Farbe der verschiedenen verfügbaren Hervorhebungsformen fest; auf Wort- und Einheitsebene (z.B. Satz) oder für den Hintergrund (Hervorhebungs-Textfarbe ist nur im OSR-Format verfügbar).

d. Dateilisten-Einstellungen.

Es gibt 6 mögliche Dateieinstellungen.

1. Bestätigungsabfrage vor dem Löschen eines Dokuments oder Ordners bestätigen oder löschen.
2. Dateityp anzeigen: Anzeige des Dateiformats jedes Dokuments in der Ordnerstruktur.
3. Dropbox-Verbindung: Auf EIN stellen, wenn Dropbox Ihr bevorzugter Cloud-Dienst ist.
4. Google Drive-Verbindung: Auf EIN stellen, wenn Google Drive Ihr bevorzugter Cloud-Dienst ist.
5. One Drive-Verbindung: Auf EIN stellen, wenn One Drive Ihr bevorzugter Cloud-Dienst ist.

e. Einstellungen zum Zurückgeben von Lizenzen für Unternehmen.

Geschäftliche Anwender haben die Option, dem Lizenzserver vor dem Entfernen der App oder dem Wechseln der Geräte einen Lizenz-Zugriff zurückzugeben.

f. Über.

Dieser Abschnitt enthält Versionsinformationen des OneStep-Readers sowie andere legale und regulatorische Informationen.

5. Als fünften und letzten der 5 Hauptregisterkarten sehen wir uns das Hilfe-Register näher an. Dank dieses Hilfe-Registers kommen Sie bei Problemen immer weiter.

Das Hilfe-Register öffnet den Leitfaden, wenn VoiceOver aktiviert ist. Wenn VoiceOver nicht aktiviert ist, öffnet es ein Dialogfeld. Durch Klicken auf den Link im Dialogfeld wird der Leitfaden geöffnet. Durch Klicken auf eine beliebige Taste auf dem Bildschirm erhalten Sie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieser Taste.

a. Hilfe: Fragen?

Sollten Sie nach der Lektüre dieses Leitfadens und Konsultierung der E-Mail-Liste weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns : support@onestepreader.com ,
(+32) 050 39 49 49

Sensotec nv: sales@sensotec.be, www.sensotec.be

Letztes Kapitel: interessante Zusatzinformationen.

a. OneStep-Reader hat Schwierigkeiten mit den folgenden Funktionen oder unterstützt sie gar nicht:

1. Handschrift, Scrollen eines Textes auf einem Bildschirm.
2. OneStep-Reader übersetzt oder verändert die erkannte Sprache nicht. Er kann jedoch in einer unterstützten erkannten Sprache vorlesen. Es sind 14 Sprachen verfügbar.
3. Text über Volumenprodukte (3-dimensional), vor allem in Kombination mit vielen Grafiken.
4. Bilder, die von LED- und LCD-Bildschirmen, wie etwa Computern, Uhren, Automaten, ... aufgenommen wurden.
5. Gravuren.
6. Beim Teilen eines PDF- oder EPUB-Dokuments sind Formatumwandlungen zur Zeit nicht verfügbar.

b. Die Genauigkeit des OneStep-Reader kann schwanken.

Folgende Faktoren können die Genauigkeit der OSR-App beeinflussen: Oberflächenspiegelung, Abstand zwischen Kamera und Zielobjekt, textverbundene Elemente wie Größe, Layout, Wölbung, Knitter oder Falten, Hintergrundbilder- und -farben, Lichtverhältnisse, Schatten, Hindernisse.