

## Breve guía de usuario de OneStep Reader 3.4.

### Presentación.

Le damos la bienvenida al mundo del reconocimiento de texto rápido y eficiente con OneStep Reader. Con esta guía, le resultará más fácil aprender a utilizar la aplicación OneStep Reader en su dispositivo iOS.

### 1.ª pregunta: ¿en qué consiste OneStep Reader 3.4?

**OneStep Reader es una aplicación de reconocimiento de texto rápida y eficiente, disponible en 14 idiomas y diseñada para dispositivos iOS, capaz de reconocer contenidos en 33 lenguas y leerlos en voz alta.**

1. La aplicación lee en voz alta el texto —que puede provenir de un documento de texto o extraerse de una imagen— y, si se desea, lo convierte en braille. El texto se puede importar en formato PDF, PNG, JPEG o EPUB; o incorporar mediante una imagen capturada con una cámara que se procese para convertirse en texto.
2. Esta aplicación se puede usar con una o varias páginas a la vez, gracias al proceso de captura rápida mediante la cámara, que admite el reconocimiento multipágina.
3. La aplicación es compatible con el lector de pantalla para iOS VoiceOver, dirigido a usuarios con problemas de visión.
  - a. Deslice el dedo sobre la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ir a los elementos anteriores o siguientes.
  - b. Toque dos veces cualquier punto de la pantalla para activar el elemento seleccionado.
  - c. Deslice un dedo por la pantalla hacia arriba o hacia abajo para cambiar el valor de determinados controles como, por ejemplo, el control de velocidad.
  - d. Toque la pantalla y deslice el dedo para navegar por todo el espacio disponible.
4. Esta aplicación se ha diseñado para que le resulte útil y sencilla a los usuarios, por lo que dispone de controles y ajustes configurables. En otras secciones de esta guía se ofrece información más detallada a este respecto.
5. Lea y escuche una gran variedad de documentos y formatos, como PDF, PNG, JPEG, EPUB, KNFB y OSR.
  - a. Quienes la utilicen para trabajar pueden usarla con notas, informes, documentos, libros, etc.
  - b. Quienes la empleen con fines de ocio pueden leer con ella libros o revistas, entre otros.
  - c. Los usuarios con problemas de visión, además de todo lo anterior, pueden utilizarla para recibos, billetes de transporte o etiquetas de productos, por ejemplo.

## 2.ª pregunta: ¿qué puede hacer por usted OneStep Reader 3.4?

- 1. Si tiene problemas de visión, la aplicación leerá sus documentos en voz alta y le ayudará a leer en cualquier momento.**
  - a. Los ajustes predeterminados para usuarios del lector de pantalla VoiceOver se han diseñado para facilitar el uso.
  - b. Puede realizar fotografías correctamente gracias a las funciones de ayuda activa Campo de visión y Guía de inclinación para hacer fotos.
  - c. Puede convertir el texto en braille.
- 2. Si tiene trastornos de la lectura, como dislexia, o está aprendiendo una lengua extranjera, esta aplicación puede ayudarle mientras lee.**
  - a. Los ajustes predeterminados ofrecen la máxima visión y botones descriptivos.
  - b. La aplicación le ayuda de manera activa mientras escucha y lee, al resaltar simultáneamente la frase y la palabra que se está leyendo.
- 3. Si está muy ocupado en su trabajo, esta aplicación puede ayudarle a ahorrar tiempo y mejorar su productividad laboral.**
  - a. Puede importar documentos de gran tamaño o escanear rápidamente informes de varias páginas.
  - b. Active la lectura en segundo plano cuando quiera usar la aplicación con el dispositivo bloqueado.

## 3.ª pregunta: ¿qué novedades incluye OneStep Reader 3.4?

1. El diseño de la aplicación se ha renovado. El objetivo del rediseño es que resulte más útil y sencilla para el usuario.
2. Se evita que el usuario se quede atascado gracias a la pestaña Ayuda.
  - a. Para los usuarios de VoiceOver, la pestaña Ayuda abre la Guía de usuario, con instrucciones. Las indicaciones de VoiceOver actúan como un sistema de ayuda interactiva.
  - b. Otros usuarios pueden activar el sistema de ayuda interactiva con descripción de los controles mediante pulsación o acceder directamente a la guía de usuario.
3. La versión 3.4 incorpora grandes cambios a la hora de leer documentos.
  - a. La vista de texto reconocido con la que ya están familiarizados los usuarios sigue estando disponible en todo momento.
  - b. Puede leer cualquier documento en formato PDF.
  - c. Permite visualizar la imagen original, como PDF, mientras se lee en voz alta.
  - d. Puede guardar y compartir documentos PDF fácilmente.
  - e. Permite leer libros publicados en el formato EPUB, cada vez más extendido.
4. Puede abrir y guardar documentos en la nube.
  - a. Permite explorar y leer documentos del servicio de nube que prefiera, a través de la pestaña Archivos.
  - b. Ahora, ONESTEP READER 3.4 es compatible con OneDrive, Google Drive y Dropbox.
  - c. Puede usar carpetas anidadas para documentos relacionados.
5. Ahora, la aplicación cuenta con detección de elementos activos y permite realizar llamadas, enviar correos o abrir enlaces.
6. Ahora, además de la disposición vertical, la aplicación admite también el modo horizontal.

**Tras la presentación y las preguntas breves, le ofrecemos una descripción detallada de las características y funciones de ONESTEP READER 3.4.**

**En primer lugar, unos consejos y trucos para hacer fotos correctamente con OneStep Reader.**

1. Puede capturar fotos con los botones Tomar foto o Cámara.
2. Coloque el documento en horizontal y centre sobre él el objetivo de la cámara, a 27-32 centímetros. En la mayoría de los dispositivos, el objetivo está en la esquina superior derecha; debe estar limpio y libre de obstáculos.
3. Información adicional para los usuarios con problemas de visión:
  - a. El botón Informe de campo de visión le ayuda a colocar mejor el objetivo.
  - b. Si es la primera vez que lo usa, le recomendamos que practique para hacer fotos correctamente. La mejor forma de hacerlo es utilizar un documento en blanco sobre una superficie plana, oscura y mate.
  - c. Se deben ver los cuatro bordes del documento y la rotación debe ser la mínima posible.
  - d. Puede mejorar la velocidad y la precisión empleando un soporte para escanear documentos.

**Segundo: explicación de los dos conjuntos de ajustes predeterminados que puede elegir.**

1. **¿Es la primera vez que usa la aplicación y tiene problemas de visión?**
  - a. Si VoiceOver se encuentra activo al iniciar OneStep Reader por primera vez, se usarán los ajustes predeterminados para usuarios del lector de pantalla VoiceOver.
  - b. Con estos ajustes, no están disponibles las funciones que suelen usar solamente los usuarios que buscan una experiencia muy visual, pero se pueden activar a través de los ajustes.
  - c. Si, por cualquier motivo, OneStep Reader se ha iniciado por primera vez sin que VoiceOver estuviera activo, puede activar los ajustes predeterminados para usuarios de VoiceOver pulsando «Aplicar ajustes predeterminados para usuarios del lector de pantalla VoiceOver» en la pantalla de ajustes.
2. **¿Es la primera vez que usa la aplicación y tiene dificultades para leer, está aprendiendo una lengua extranjera o quiere utilizar la aplicación para trabajar?**
  - a. Si VoiceOver no está activo al iniciar OneStep Reader por primera vez, se usarán los ajustes predeterminados para ofrecer una experiencia más visual. Estas son algunas funciones importantes de las que dispondrá y que son especialmente útiles para quienes tienen dificultades de lectura: recortar, girar y editar las imágenes que capture antes de reconocer el texto; ver los documentos de forma predeterminada en modo de presentación de PDF con resaltado doble al leer; usar documentos PDF con etiquetas de orden de lectura; usar documentos PDF con etiquetas de idioma; añadir y quitar marcadores de documentos PDF, y alternar entre la vista de PDF y la de texto corrido.
  - b. Con estos ajustes predeterminados, no están disponibles las funciones que solo suelen emplear los usuarios de VoiceOver, pero se pueden activar una a una mediante los ajustes.

- c. Si, por cualquier motivo, OneStep Reader se ha iniciado por primera vez con VoiceOver activo y quiere usar los ajustes predeterminados para los usuarios que no utilizan VoiceOver, puede establecer la configuración deseada pulsando «Aplicar ajustes predeterminados para todos los demás usuarios».



### 3. ¿Usaba una versión anterior y la ha actualizado?

- a. En ese caso, la configuración predeterminada es la de los ajustes para usuarios del lector de pantalla VoiceOver. La aplicación se usa de manera similar a la versión anterior, pero con numerosas funciones adicionales.
- b. Si quiere que los ajustes predeterminados ofrezcan una experiencia más visual, puede establecer la configuración deseada pulsando «Aplicar ajustes predeterminados para todos los demás usuarios».
- c. En el menú Ajustes, también puede activar una a una las funciones que los usuarios de VoiceOver no suelen emplear, o que usan menos.

### Tercero: explicación de los principios básicos de la navegación.

OneStep Reader cuenta con 5 pestañas principales en la parte inferior de la pantalla. Cada pestaña agrupa varias funciones relacionadas. A continuación encontrará una descripción de cada una de las pantallas, ordenadas de izquierda a derecha y de arriba abajo.

#### 1. La primera de las cinco pestañas principales es la pestaña Cámara. OneStep Reader se abre en esta pestaña, que es la pantalla de inicio.



Para hacer una foto con la cámara del dispositivo.

**Tomar foto con multipágina activado:** añade otra imagen a la cola y el indicador de recuento de la sesión multipágina se incrementará para confirmar la acción.


**Tomar foto con multipágina desactivado:** para ver las fases opcionales de recorte y reconocimiento antes de avanzar a la pestaña Leer y visualizar así el documento. Para los usuarios de VoiceOver, las imágenes se procesan inmediatamente para obtener el texto de forma predeterminada. Por esto, no aparecen las opciones de recorte y edición.

#### b. Pestaña Cámara: botón Flash (solo está disponible si el dispositivo tiene flash).



El botón Flash le permite cambiar la configuración del dispositivo entre tres opciones: flash siempre activado, flash automático que se activa cuando es necesario o flash siempre desactivado.

**c. Pestaña Cámara: botón de modo multipágina activado o desactivado.**



Le permite activar el modo multipágina. Si lo hace, verá que se muestran más controles después de hacer las fotos:

- a. Número de páginas.
- b. Borrar la última imagen capturada.
- c. Botón para cancelar la sesión multipágina y descartar todas las imágenes.
- d. Iniciar el reconocimiento.



b

c

d

**d. Pestaña Cámara: botón para activar o desactivar el reconocimiento de texto.**




Si el botón de reconocimiento de texto está activado, OneStep Reader reconocerá el texto. Está activado de forma predeterminada.



Puede desactivarlo si desea crear un PDF de imagen sin reconocimiento.

**e. Pestaña Cámara: botón para recortar, girar y poder editar la imagen.**




Este botón le permite eliminar partes de una imagen como, por ejemplo, elementos del fondo que no le interesen. Si está desactivado, no podrá recortar la imagen. Si está en modo automático, la aplicación recortará y girará la imagen automáticamente. Si está en modo manual, podrá recortar, girar y editar la imagen manualmente. Al editarla, puede señalar las partes que no desee incluir en el reconocimiento.

**f. Pestaña Cámara: Botón Guía de inclinación (solo en iPhone).**




Si la opción Guía de inclinación está activada, el dispositivo vibra cuando no está alineado con el plano horizontal. La vibración aumenta o disminuye según el grado de inclinación. La vibración se detiene cuando el dispositivo está en horizontal y listo para capturar la imagen.

**g. Pestaña Cámara: botón Informe de campo de visión.**




El botón Informe de campo de visión le ayuda a colocar la cámara sobre el documento; consulte la descripción del botón Tomar foto.

**h. Pestaña Cámara: botón Idioma de reconocimiento de texto.**



El botón Idioma presenta una lista de lenguas que puede seleccionar el usuario para que se reconozcan. Elija la que desee utilizar en el reconocimiento. La vista de lista varía según la opción escogida en Seleccionar idiomas de reconocimiento, dentro de la pestaña Ajustes.


**i. Pestaña Cámara: botón de modo multicolumna activado o desactivado.**



Si se elige el modo multicolumna, se activa el reconocimiento de columnas, muy útil para leer periódicos o revistas. Si se elige el modo de una sola columna, se desactiva el reconocimiento de columnas.

**j. Pestaña Cámara: botón de modo de imagen.**

**Puede hacer una foto de tres formas:**



1. **Tomar foto manualmente:** se activa el botón Tomar foto.
2. **Tomar foto en modo automático:** cuando el texto está enfocado correctamente, el dispositivo captura la imagen de manera automática.
3. **Tomar foto con soporte para documentos:** la imagen se capturará cuando sitúe el documento que incluye texto debajo del soporte. Si utiliza este método con el modo multipágina activado, puede capturar fácilmente muchas imágenes seguidas con solo cambiar el documento ubicado debajo del soporte o pasar las páginas de un libro o una revista.

**2. La segunda de las cinco pestañas principales es la pestaña Leer. El texto reconocido se muestra en la pestaña Leer.**

El texto estándar se leerá en voz alta inmediatamente y se resaltarán la línea y la palabra que se estén enunciando. Se puede personalizar mediante la pestaña Ajustes.




**a. Pestaña Leer: botón Guardar.**



La aplicación no guarda los documentos que lee, a menos que se guarden expresamente. El nombre predeterminado es la fecha y la hora. Puede modificarlo si quiere y guardar los documentos en carpetas nuevas o creadas previamente. También puede elegir el formato en el que se guardará el documento: OSR o PDF. El formato predeterminado es el correspondiente a la vista que esté usando. Si se encuentra en la vista OSR y decide guardarlo en la vista PDF, el documento tardará un tiempo adicional en guardarse. Si ha vinculado OneStep Reader a un servicio de nube, también podrá elegir entre guardarlo en la carpeta local o en el servicio de nube vinculado.

**b. Pestaña Leer: botón de cambio de lector.**



Este botón le permite alternar entre el visor de PDF, para visualizar la imagen, y el visor de TXT, para acceder al texto sin formato.

**c. Pestaña Leer: botón Idioma de lectura.**



El botón Idioma de lectura le permite cambiar la lengua de la voz que lee. No se debe confundir con el ajuste para cambiar el idioma de reconocimiento. Si desea añadir o quitar idiomas de este selector, puede hacerlo en la pestaña Ajustes, dentro de la sección Opciones de lectura, con el botón Seleccionar idioma de lectura.

**d. Pestaña Leer: botón Velocidad.**



El botón Velocidad le permite cambiar la velocidad de lectura como desee.

**e. Pestaña Leer: botón Añadir página.**



El botón Añadir página le permite añadir una página a un documento después de haberlo guardado. Active la pestaña Cámara para capturar la nueva imagen que se añadirá al final del documento.

**f. Pestaña Leer: botón Quitar página.**




El botón Quitar página le permite quitar la última página de un documento.

**g. Pestaña Leer: botón Añadir marcador.**



El botón Añadir marcador le permite añadir un marcador.

**h. Pestaña Leer: botón Ver marcadores.**



El botón Ver marcadores le muestra todos los marcadores. Toque un marcador para ir a esa posición del documento. Toque Editar si quiere cambiar de nombre o eliminar un marcador.

**i. Pestaña Leer: botón Unidad de lectura.**



Le permite elegir entre la lectura por palabra, por línea o por frase. Úselo junto con los botones Anterior y Siguiente de la parte inferior para ir a la palabra, línea o frase anterior o siguiente.

**j. Pestaña Leer: botón de Lectura continua o a su ritmo.**



Elija entre el modo continuo y la lectura a su propio ritmo. La unidad de lectura se elige mediante el botón Unidad de lectura.

El primer botón corresponde al modo de lectura continua.



El segundo botón es el del modo para leer a su propio ritmo. Con este modo, la lectura se detiene después de cada unidad de lectura.

**k. Pestaña Leer: botón Ver zonas.**




Use este botón para ver las zonas de lectura y revisar el orden de lectura en los documentos PDF con etiquetas de accesibilidad.




El segundo botón oculta las zonas de lectura.

**l. Pestaña Leer: botón Mostrar etiquetas de idioma.**



Use este botón para revisar las etiquetas de idioma en los documentos que las incluyen.

El primer botón sirve para activar las etiquetas de idioma.



El segundo botón sirve para desactivar las etiquetas de idioma.

**m. Pestaña Leer: botón Ver imagen (solo disponible en formato OSR).**



Para visualizar la imagen capturada actual. Puede pulsar Atrás para volver al lector.



**n. Pestaña Leer: botón Repetir reconocimiento.**




Para repetir el reconocimiento de texto del documento con otro idioma de reconocimiento u otro modo de columna.

**o. Pestaña Leer: control deslizante Ir a página.**



Mueva este control deslizante para ir a una página concreta. Los usuarios de VoiceOver también pueden usar este control deslizante para saber qué página se está leyendo en ese momento.

**p. Pestaña Leer: botón Ir a página (en formatos OSR y PDF, pero no en EPUB).**



Este botón le permite ir a una página del documento indicando el número de página.

**q. Pestaña Leer: botón Anterior.**



Para ir a la unidad de lectura anterior.

**r. Pestaña Leer: botón Reproducir y pausar.**




Para iniciar la lectura o pausarla.

**s. Pestaña Leer: botón Siguiente.**



Para ir a la unidad de lectura siguiente.

**t. Pestaña Leer: botón Pantalla completa.**



Puede elegir la pantalla completa si desea que desaparezcan todos los controles excepto los botones de reproducción y pausa, y los controles de navegación de la parte inferior. Vuelva a seleccionar esta opción para regresar al modo de lectura normal.

**3. La tercera de las cinco pestañas principales es la pestaña Archivos. Esta pestaña permite acceder a las funciones de gestión de documentos.**


Puede gestionar todos los documentos guardados o importados en el almacenamiento local, en el carrete del dispositivo o en la nube.

**a. Pestaña Archivos: botón Importar desde carrete.**



El botón del carrete le ayuda a seleccionar imágenes del carrete para reconocerlas.


**b. Pestaña Archivos: botón Añadir carpeta.**




El botón Añadir carpeta le permite añadir una carpeta al árbol de carpetas local.

**c. Pestaña Archivos: botón Editar.**

Mediante el botón Editar puede acceder a más botones para cambiar de nombre, mover, compartir y eliminar los documentos y las carpetas que seleccione.




Cambiar de nombre



Mover



Compartir



Eliminar

El botón Compartir permite compartir archivos de OSR en formato OSR, TXT, RTF y HTML.

Al pulsarlo, una vez convertido el archivo, aparecerá la pantalla estándar de iOS para compartir, con la que podrá enviar el archivo exportado a diferentes servicios y aplicaciones. El botón Compartir le permite compartir archivos PDF y EPUB en su formato original.

**d. Pestaña Archivos: botón Local.**



El botón Local muestra una lista de todos los documentos y las carpetas disponibles al usar la aplicación OneStep Reader.

**e. Pestaña Archivos: botón Nube.**



El botón Nube muestra una lista de todos los documentos y las carpetas disponibles en sus servicios de nube. Admite Google Drive, OneDrive y Dropbox.

#### 4. La cuarta de las cinco pestañas principales es la pestaña Ajustes. En esta pestaña puede controlar la manera de funcionar de OneStep Reader.

En la pestaña Ajustes es donde puede controlar el funcionamiento del OneStep Reader. En ella encontrará las opciones para cambiar el aspecto de los documentos y el sonido de su lectura. Se puede cambiar incluso el diseño de la propia aplicación.

##### a. Ajustes predeterminados.

Las dos primeras opciones de la pestaña Ajustes sirven para cambiar muchas opciones de OneStep Reader al mismo tiempo.

La primera opción, «**Aplicar ajustes predeterminados para usuarios del lector de pantalla VoiceOver**», configura OneStep Reader con el diseño y el funcionamiento que esperan numerosos usuarios de VoiceOver. La herramienta de recorte está oculta y el texto se muestra con el estilo de visualización de texto tradicional.

La segunda opción, «**Aplicar ajustes predeterminados para todos los demás usuarios**», configura la aplicación para que funcione de un modo más adecuado para aquellos que buscan una experiencia muy visual. Por ejemplo, los controles Informe de campo de visión y Guía de inclinación desaparecen de la pestaña Cámara y se usa la vista de imagen en la pestaña Leer. Las imágenes reconocidas se guardan automáticamente como PDF. Este conjunto de funciones puede ser más apropiado para los usuarios con ciertas dificultades de aprendizaje o quienes están aprendiendo una lengua extranjera.

Al pulsar el botón para seleccionar una de las opciones, se presenta un resumen de los ajustes a los que afecta.

Todos los ajustes modificados mediante estas dos opciones se pueden configurar uno a uno en las secciones que se explican a continuación, para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

##### b. Ajustes de cámara.

**Flash siempre activado:** está desactivado de forma predeterminada; cuando está activado, la iluminación de la cámara se mantiene siempre activada cuando está en la pestaña Cámara.

**Campo de visión en modo horizontal:** informa correctamente en la parte superior de la página cuando el dispositivo se usa con la orientación horizontal, de modo que la cámara queda en la esquina superior izquierda.

**Informe de campo de visión sobre esquinas visibles:** proporciona información sobre las esquinas además de sobre los bordes; resulta muy útil al configurarlo para usarlo con un soporte para escanear documentos.

**Tipo de archivo predeterminado para documentos reconocidos:** determina la manera de visualizar y guardar el texto. Puede cambiar el tipo de archivo predeterminado entre la vista PDF y el formato de texto corrido OSR. OSR es el formato predeterminado para los usuarios de VoiceOver. Si se elige PDF, una vez realizado el reconocimiento, se obtiene una vista PDF con resaltado doble y el documento se guarda en PDF de forma predeterminada.

**Seleccionar idiomas de reconocimiento:** le permite seleccionar un subconjunto de lenguas que suele utilizar de entre los 33 idiomas de reconocimiento disponibles. Los idiomas elegidos aparecerán en el selector de idioma de reconocimiento, dentro de la pestaña Cámara.

**Mostrar reconocimiento de texto:** para mostrar u ocultar el botón Reconocimiento en la pestaña Cámara. Este botón permanece oculto si se han activado los ajustes predeterminados para usuarios de VoiceOver.

**Mostrar opciones de recorte, giro y edición:** para mostrar u ocultar los botones de recortar, girar y editar en la pestaña Cámara.

**Mostrar botón de inclinación (depende del dispositivo):** para mostrar u ocultar el control Guía de inclinación en la pestaña Cámara.

**Mostrar botón de campo de visión:** para mostrar u ocultar Informe de campo de visión en la pestaña Cámara.

### c. Ajustes del lector.

**Iniciar lectura automáticamente:** desactive esta opción si no desea que la lectura comience de forma automática.

**Permitir lectura en segundo plano:** active esta opción si desea permitir que la lectura continúe aunque se bloquee el dispositivo, de manera similar a cuando se reproduce música o se escucha un audiolibro.

**Ajustar volumen de voz:** le permite definir el nivel de volumen predeterminado para la voz de lectura.

**Ajustar velocidad de voz:** le permite definir el nivel de velocidad predeterminado de la voz de lectura.

**Seleccionar idiomas de voz:** le permite elegir un subconjunto de voces de lectura de entre todos los instalados en el dispositivo, y hacer que solo aparezcan las opciones elegidas en el selector de idioma de lectura que hay en la pestaña Leer.

**Ajustes de visualización de texto para archivos OSR:** para cambiar a su gusto la fuente de texto (tipo, tamaño y color) y el color de fondo.

**Ajustes de resaltado:** para determinar el estilo y el color de los diversos modos de resaltado disponibles, para cada palabra y unidad (por ejemplo, una frase) o para el fondo (el color de texto de resaltado solo está disponible en el formato OSR).

### d. Ajustes de lista de archivos.

Dispone de seis ajustes de archivos.

1. Mensajes de confirmación o eliminación, para confirmar la acción de eliminar un documento o una carpeta.
2. Mostrar tipo de archivo: para mostrar el formato de archivo de cada documento en la estructura de carpetas.
3. Conexión con Dropbox: active esta opción si prefiere usar el servicio de nube de Dropbox.
4. Conexión con Google Drive: active esta opción si prefiere usar el servicio de nube de Google Drive.
5. Conexión con OneDrive: active esta opción si prefiere usar el servicio de nube de OneDrive.

**e. Ajustes para devolver licencias Enterprise.**

Para los usuarios de Enterprise, aparecerá la opción de devolver una clave de licencia al servidor de licencias antes de borrar la aplicación o cambiar de dispositivo.

**f. Detalles.**

Esta sección contiene información sobre la versión de OneStep Reader y otros datos legales y reglamentarios.

**5. La quinta y última pestaña de las cinco principales es la pestaña Ayuda, que explicamos a continuación. Con ella, el usuario nunca se quedará atascado.**

Cuando VoiceOver está activo, la pestaña Ayuda abre el manual. Si no está activo VoiceOver, se abre un cuadro de diálogo. Al pulsar en el enlace del cuadro de diálogo, se abre el manual. Al pulsar cualquier botón de la pantalla, se proporciona información adicional sobre cómo usar ese botón.

**a. Ayuda: ¿preguntas?**

Si sigue teniendo dudas después de haber leído esta guía y consultado la lista de usuarios, contacte con nosotros: [support@onestepreader.com](mailto:support@onestepreader.com), (+32) 050 39 49 49

Sensotec nv: [sales@sensotec.be](mailto:sales@sensotec.be), [www.sensotec.be](http://www.sensotec.be)

**Última sección: información adicional interesante.**

**a. OneStep Reader presenta dificultades o no es totalmente compatible con las siguientes funciones:**

1. Escritura a mano y desplazamiento de texto en la pantalla.
2. OneStep Reader no traduce ni cambia el idioma reconocido. No obstante, puede leerlo en voz alta en los idiomas de reconocimiento admitidos. Hay 14 idiomas disponibles.
3. Texto en tres dimensiones, especialmente si está combinado con muchos elementos gráficos.
4. Imágenes obtenidas de pantallas LED y LCD, como ordenadores, relojes, máquinas de venta automática, etc.
5. Letras grabadas en relieve.
6. Al compartir documentos PDF o EPUB, actualmente no está disponible la conversión de formatos.

**b. La precisión de OneStep Reader puede variar.**

Los siguientes factores pueden influir en la precisión de la aplicación OneStep Reader: reflejos en superficies; distancia entre la cámara y el objeto capturado; aspectos relacionados con el texto, como tamaño, diseño, curvatura, arrugas o pliegues; imágenes y colores de fondo; luz ambiental; sombras, y obstáculos.