

Breve guida utente di OneStep Reader 3.4.

Introduzione.

Benvenuti nel mondo del riconoscimento testo rapido ed efficiente con OneStep Reader. Questa guida ti insegnerà ad usare l'app OneStep Reader sul tuo dispositivo iOS.

Domanda 1: Cosa è OneStep Reader 3.4?

OneStep Reader è un'app riconoscimento testo rapido ed efficiente in 14 lingue per il dispositivo iOS, con 33 lingue di riconoscimento disponibili che possono essere lette ad alta voce.

1. L'app legge il testo da un documento di testo o estratto da un'immagine, a voce alta e, se lo desidera, lo rende disponibile in Braille. Il testo può essere importato come PDF, PNG, JPEG, EPUB o reso disponibile da un'immagine della fotocamera che viene elaborata su testo.
2. L'app consente l'utilizzo di una o più pagine con la procedura di acquisizione rapida della fotocamera per il riconoscimento di più pagine.
3. L'app è compatibile con lettore schermo VoiceOver iOS per gli utenti ipovedenti.
 - a. Scorrere a sinistra e destra per passare agli elementi precedenti o successivi.
 - b. Toccare due volte un qualsiasi punto dello schermo per attivare l'elemento selezionato.
 - c. Sfioccare verso l'alto e il basso per modificare il valore di alcuni controlli come il controllo della velocità.
 - d. Toccare e fare scorrere per navigare nello spazio.
4. L'app è stata progettata tenendo conto della produttività e la facilità d'uso dell'utente, creando controlli e impostazioni regolabili. Per maggiori informazioni, consultare la presente guida.
5. Leggere e ascoltare un'ampia varietà di documenti e formati come PDF, PNG, JPEG, EPUB, KNFB e OSR.
 - a. Per gli utenti aziendali pensiamo a promemoria, report, volantini, libri,
 - b. Per gli utenti nel tempo libero pensiamo a libri, riviste,
 - c. Per gli utenti ipovedenti pensiamo a tutto quanto menzionato in precedenza, oltre a ricevute, abbonamenti ai mezzi di trasporto, etichette dei prodotti,

Domanda 2: A che serve OneStep Reader 3.4?

1. **Per gli ipovedenti, l'app legge i documenti ad alta voce e assiste la lettura in ogni momento.**
 - a. Le impostazioni predefinite per l'uso del lettore schermo VoiceOver tengono conto della facilità d'uso.
 - b. Creare foto idonee grazie alle funzioni di guida attive Campo visivo e Guida per l'inclinazione durante lo scatto di foto.
 - c. Il testo è reso disponibile in Braille.

- 2. Per coloro che presentano disturbi di lettura, come dislessia o uno studente di lingue straniere, l'app assiste durante la tua lettura.**
 - a. Impostazioni predefinite con visualizzazione massima, tasti autoesplicativi.
 - b. Supporto attivo durante l'ascolto e la lettura mediante l'evidenziazione simultanea della frase e della parola che viene letta.
- 3. Per i professionisti impegnati, l'app consente di risparmiare tempo e lavorare in modo più produttivo.**
 - a. Possibilità di importare documenti di grandi dimensioni o "digitalizzare" velocemente un report di più pagine.
 - b. Attivare la lettura in secondo piano se si usa l'app quando il dispositivo è bloccato.

Domanda 3: Quali sono le novità di OneStep Reader 3.4?

1. L'app ha un nuovo aspetto. Il suo design tiene conto della produttività e la facilità d'uso dell'utente.
2. Non si rimarrà mai bloccati grazie alla scheda Guida.
 - a. Per gli utenti di VoiceOver, la scheda Guida apre la Guida utente con le istruzioni. I suggerimenti di VoiceOver fungono da sistema di guida interattivo.
 - b. Gli altri utenti possono attivare il sistema di guida interattivo con la descrizione del controllo tramite tocco o accedere direttamente alla guida utente.
3. La versione 3.4 apporta grandi cambiamenti alla lettura dei documenti.
 - a. La visualizzazione di testo comune riconosciuto è ancora disponibile in qualsiasi momento.
 - b. Leggere tutti i documenti in formato PDF.
 - c. Visualizzare l'immagine originale, in PDF, mentre viene letta ad alta voce.
 - d. Salvare e condividere facilmente i documenti PDF.
 - e. Leggere i libri pubblicati nel sempre più popolare formato EPUB.
4. Accedere e salvare i documenti sul cloud.
 - a. Cercare e leggere i documenti dal servizio cloud preferito tramite la scheda File.
 - b. OneStep Reader 3.4 ora supporta OneDrive, GoogleDrive e DropBox.
 - c. È possibile utilizzare cartelle nidificate per i documenti correlati.
5. L'app dispone attualmente di rilevamento di elementi attivi per effettuare chiamate, inviare e-mail o aprire collegamenti ipertestuali.
6. Oltre all'opzione verticale, l'app offre il supporto orizzontale.

Dopo l'introduzione e le domande rapide, ora offriamo un tour dettagliato tra le caratteristiche e le funzioni di OneStep Reader 3.4.

Innanzitutto alcuni consigli e suggerimenti utili per acquisire foto idonee di OneStep Reader.

1. Scattare foto con il tasto Scatta foto o Fotocamera.
2. Collocare l'obiettivo pulito e non ostruito della fotocamera, nella maggior parte dei dispositivi situato nell'angolo in alto a destra, a 10-13" o 27-32 cm centrato sopra un documento posizionato in piano.
3. Ulteriori informazioni per gli ipovedenti:
 - a. Migliorare il posizionamento utilizzando il tasto Report del campo visivo.
 - b. Per i principianti, è meglio praticare lo scatto di foto. Si può utilizzare un documento bianco su un tappeto scuro e una superficie piana.

- c. Tutti e quattro i bordi del documento devono essere visibili e la rotazione deve essere minima.
- d. È possibile migliorare la velocità e la precisione utilizzando un supporto per la scansione di documenti.

In secondo luogo: Spiegazione dei 2 set di impostazioni predefinite tra cui scegliere.

1. Sei un nuovo utente ipovedente?

- a. Le impostazioni predefinite per gli utenti del lettore schermo VoiceOver verranno utilizzate se VoiceOver è attivo quando si avvia OneStep Reader per la prima volta.
- b. Con queste impostazioni predefinite, le funzioni in genere utilizzate solo dagli utenti che desiderano un'esperienza visiva elevata non sono disponibili, ma possono essere attivate tramite le impostazioni.
- c. Se per caso OneStep Reader è stato avviato per la prima volta senza VoiceOver attivo, è possibile attivare l'impostazione predefinita per gli utenti di VoiceOver premendo "Applica impostazioni predefinite per utenti del lettore schermo VoiceOver" nella schermata delle impostazioni.

2. Sei un nuovo utente e usi l'app come lettore con difficoltà, studente di lingue straniere o professionista?

- a. Le impostazioni predefinite che offrono una migliore esperienza visiva verranno utilizzate se VoiceOver non è attivo quando si avvia OneStep Reader per la prima volta. Le funzioni importanti a disposizione dell'utente e particolarmente utili per i lettori con difficoltà sono: ritagliare, ruotare e modificare le foto scattate prima di eseguire il riconoscimento testo, visualizzare i documenti predefiniti in modalità di presentazione PDF con doppia evidenziazione durante la lettura, utilizzare documenti PDF con tag dell'ordine di lettura, utilizzare documenti PDF con tag della lingua, aggiungere e rimuovere i segnalibri in documenti PDF, passare tra la visualizzazione PDF e la visualizzazione testo riformattante.
- b. Con queste impostazioni predefinite, le funzioni in genere utilizzate solo dagli utenti di VoiceOver non sono disponibili, ma possono essere attivate tramite le impostazioni.
- c. Se per caso OneStep Reader è stato avviato per la prima volta con VoiceOver attivo e si desidera che le impostazioni predefinite per gli utenti che non usano VoiceOver, è possibile ottenere le impostazioni preferite premendo "Applica impostazioni predefinite per tutti gli altri utenti".

3. Stai effettuando l'aggiornamento da una versione precedente?



- a. Le impostazioni per gli utenti del lettore schermo VoiceOver sono predefinite. Il comportamento è molto simile alla versione precedente con, in più, molte funzioni extra.
- b. Se si desidera che le impostazioni predefinite offrano una migliore esperienza visiva, è possibile ottenere le impostazioni preferite premendo "Applica impostazioni predefinite per tutti gli altri utenti".

- c. È possibile attivare le funzioni in genere meno utilizzate o non utilizzate dagli utenti di VoiceOver anche una alla volta nel menu Impostazioni.

In terzo luogo: Spiegazione delle nozioni di base per la navigazione.

OneStep Reader dispone di 5 schede principali nella parte inferiore dello schermo. Ciascuna scheda raggruppa le funzioni correlate. Di seguito si trova una descrizione di ogni schermata, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso.

1. La prima delle 5 schede principali è la scheda Fotocamera.
OneStep Reader si apre in questa scheda, che è la pagina Home per OneStep Reader.




Scattare una foto con la fotocamera del dispositivo.

Scattare una foto in combinazione con Multipagina ON: Aggiungendo un'altra immagine alla coda, l'indicatore di conteggio della sessione multipagina incrementa per confermare.

Scattare una foto in combinazione con Multipagina OFF: Vedere le fasi di ritaglio e riconoscimento opzionali prima di passare alla scheda Leggi per la visualizzazione. Per gli utenti di VoiceOver, le immagini vengono immediatamente elaborate in modo predefinito per il testo. Quindi non vengono visualizzate le opzioni di ritaglio e modifica.

- b. Scheda Fotocamera: Tasto Flash (disponibile solo se il dispositivo ha il flash).



Il tasto Flash consente di commutare il dispositivo tra il flash sempre acceso, automatico quando si desidera utilizzare il flash se necessario o nessun flash.

- c. Scheda Fotocamera: Tasto Modalità multipagina ON o OFF.



Attivare Modalità multipagina con ON. Appariranno altri controlli dopo lo scatto di foto.

- a. Viene avviato il conteggio del numero di pagine.
- b. Rimuovere l'ultima foto scattata.
- c. Premere il tasto Annulla sessione multipagina ed eliminare tutte le immagini.
- d. Avviare il riconoscimento.



b

c

d

d. Scheda Fotocamera: Tasto Riconoscimento testo abilitato o disabilitato.




Quando il tasto Riconoscimento testo è su ON, OneStep Reader riconosce il testo. ON è l'impostazione predefinita.



OFF viene utilizzato per creare PDF foto senza riconoscimento.

e. Scheda Fotocamera: Tasto Ritaglia e ruota l'immagine e consenti modifica.




Questo tasto consente di rimuovere parti di un'immagine, ad esempio elementi di sfondo indesiderati. In OFF non è possibile ritagliare. In AUTOMATICO, l'app ritaglia e ruota automaticamente l'immagine. Con MANUALE, è possibile ritagliare e ruotare manualmente, nonché modificare. Per modifica si intende che è possibile indicare le parti da escludere dal riconoscimento.

f. Scheda Fotocamera: Tasto Guida per l'inclinazione (disponibile solo su iPhone).



Con Guida per l'inclinazione ON, il dispositivo vibra se non è allineato al piano orizzontale. La vibrazione aumenta o diminuisce in base al grado di inclinazione. La vibrazione cessa quando è in piano ed è possibile scattare foto.

g. Scheda Fotocamera: Tasto Report del campo visivo.



Utilizzare il tasto Report del campo visivo per posizionare la fotocamera sopra il documento. Vedere il tasto Scatta foto.

h. Scheda Fotocamera: Tasto Lingua di riconoscimento testo.



Il tasto Lingua presenta un elenco di lingue selezionate dall'utente che possono essere riconosciute. Selezionare quella da utilizzare per il riconoscimento. La visualizzazione elenco è determinata dall'opzione Seleziona lingua di riconoscimento della scheda Impostazioni.

i. Scheda Fotocamera: Tasto Multicolonna ON o OFF.



In Multicolonna, attivare il riconoscimento della colonna ideale per la lettura di giornali e riviste. In Colonna unica, attivare il riconoscimento della colonna.

j. Scheda Fotocamera: Tasto Modalità immagine.

È possibile scattare una foto in 3 modi:

Manual picture

Automatic picture



1. **Scattare una foto manualmente:** Il tasto Scatta foto è attivato.
2. **Scattare una foto in automatico:** Quando il testo è adeguatamente messo a fuoco, il dispositivo scatta la foto automaticamente.
3. **Scattare una foto con un supporto documenti:** La foto viene scattata quando si colloca il documento con testo sotto il supporto. Ciò, in combinazione con Multipagina ON, consente di acquisire molte pagine in sequenza riposizionando il documento sotto il supporto o girando le pagine di un libro o una rivista.

2. La seconda delle 5 schede principali è la scheda Leggi. Il testo riconosciuto viene visualizzato nella scheda Leggi.

Il testo standard viene letto immediatamente ad alta voce, l'evidenziazione indica la riga e la parola da pronunciare. La personalizzazione è possibile tramite la scheda Impostazioni.




a. Scheda Leggi: Tasto Salva.



L'app non salva un documento letto se non viene "salvato" deliberatamente. Il nome predefinito corrisponde a data e ora. È possibile modificare come desiderato e salvare in una cartella esistente o nuova. È inoltre possibile scegliere il formato in cui viene salvato il documento: OSR o PDF. L'impostazione predefinita è la visualizzazione utilizzata. Se si è in visualizzazione OSR e si sceglie di salvare in visualizzazione PDF, il salvataggio richiederà un po' più di tempo. Se si è collegato il lettore OneStep Reader al servizio cloud preferito, è inoltre possibile scegliere tra il salvataggio nella cartella locale o nel servizio cloud preferito.

b. Scheda Leggi: Tasto Cambia lettore.



Questo tasto consente di passare tra PDF di visualizzazione immagine e TXT di visualizzazione testo normale.

c. Scheda Leggi: Tasto Lingua di lettura.



Il tasto Lingua di lettura consente di cambiare la lingua della voce di lettura, ma non deve essere confuso con il cambio della lingua di riconoscimento. Aggiungere o rimuovere lingue da questo selettore con il tasto Seleziona lingua di lettura in Opzioni di lettura della scheda Impostazioni.

d. Scheda Leggi: Tasto Velocità.




Il tasto Velocità consente di cambiare la velocità di lettura in base alle preferenze.

e. Scheda Leggi: Tasto Aggiungere una pagina.



Il tasto Aggiungere una pagina consente di aggiungere una pagina ad un documento dopo averlo salvato. Attivare la scheda Fotocamera per scattare la nuova foto da aggiungere alla fine del documento.

f. Scheda Leggi: Tasto Rimuovi pagina.



Il tasto Rimuovi pagina consente di rimuovere l'ultima pagina di un documento.

g. Scheda Leggi: Tasto Aggiungi segnalibro.



Il tasto Aggiungi segnalibro consente di aggiungere un segnalibro.

h. Scheda Leggi: Tasto Visualizza segnalibri.




Il tasto Visualizza segnalibri mostra tutti i segnalibri. Toccare un segnalibro per andare a quella posizione nel documento. Toccare Modifica per rinominare o eliminare un segnalibro.

i. Scheda Leggi: Tasto Unità di lettura.



Scegliere la lettura per parola, riga o frase in base alle preferenze. Utilizzarlo in combinazione con i tasti Indietro e Avanti in basso per passare alla parola, riga o frase precedente o successiva.

j. Scheda Leggi: Tasto Leggi continuamente/Autoapprendimento.



Scegliere tra la modalità continua e di autoapprendimento.
L'unità di lettura è determinata dal tasto Unità di lettura.

Il primo tasto è la modalità di lettura continua.

Il secondo tasto è la modalità di autoapprendimento. In modalità di autoapprendimento, la lettura si arresta dopo ogni unità di lettura.


k. Scheda Leggi: Tasto Visualizza zone.



Utilizzare questo tasto per visualizzare le zone di lettura e controllare l'ordine di lettura in un documento PDF con tag di accessibilità.

Il secondo tasto nasconde le zone di lettura.

l. Scheda Leggi: Tasto Mostra tag di lingua.



Utilizzare questo tasto per controllare il tag di lingua in un documento con tag di lingua.

Il primo tasto è per attivare il tag di lingua.

Il secondo tasto è per disattivare il tag di lingua.

m. Scheda Leggi: Tasto Visualizzare immagine (disponibile solo in formato OSR).



Visualizzare l'immagine effettiva acquisita. Con INDIETRO, è possibile tornare al lettore.

n. Scheda Leggi: Tasto Ripeti riconoscimento.



Ripetere il riconoscimento testo del documento in un'altra lingua di riconoscimento o modalità colonna.

o. Scheda Leggi: cursore Vai a pagina.



Spostare il cursore per andare ad una pagina specifica. Gli utenti di VoiceOver possono utilizzare questo cursore per sapere quale pagina stanno attualmente leggendo.

p. Scheda Leggi: Tasto Vai a pagina (in formato OSR e PDF, non in formato EPUB).



Questo tasto consente di andare ad una pagina selezionata nel documento immettendo il numero di pagina.

q. Scheda Leggi: Tasto Indietro.



Passare all'unità di lettura precedente.

r. Scheda Leggi: Tasto Riproduci/Pausa.




Riprodurre o interrompere.

s. Scheda Leggi: Tasto Avanti.



Passare all'unità di lettura successiva.

t. Scheda Leggi: Tasto Schermo intero.




Scegliere Schermo intero per rimuovere tutti i controlli tranne i tasti di riproduzione/pausa e i controlli di navigazione in basso. Selezionare di nuovo per tornare alla modalità di lettura normale.

3. La terza delle 5 schede principali è la scheda File. Questa scheda consente l'accesso alla gestione del documento.

Accedere alla gestione di tutti i documenti salvati o importati localmente, nel rullino del dispositivo o nel cloud.

a. Tasto File: Tasto Importa da rullino.



Il tasto Importa da rullino consente di selezionare immagini dal rullino per il riconoscimento.


b. Tasto File: Tasto Aggiungi cartella.



Il tasto Aggiungi cartella consente di aggiungere una nuova cartella nella struttura di cartelle locali.

c. Tasto File: Tasto Modifica.

Con il tasto Modifica, è possibile accedere a tasti extra che consentono di rinominare, spostare, condividere ed eliminare documenti e cartelle selezionati.



Rename

Move

Share

Delete

Il tasto Condividi consente di condividere i file OSR in formato OSR, TXT, RTF e HTML.

Dopo la conversione con Condividi, viene visualizzato il foglio di condivisione iOS standard che consente di inviare il file esportato a vari servizi e app. Il tasto Condividi consente di condividere file PDF ed ePub in formato originale.

d. Tasto File: Tasto Locale.



Il tasto Locale elenca tutti i documenti e le cartelle disponibili quando si usa l'app OneStep Reader.

e. Tasto File: Tasto Cloud.



Il tasto Cloud elenca tutti i documenti e le cartelle disponibili nei servizi cloud. Sono supportati Google Drive, OneDrive e Dropbox.

4. La quarta delle 5 schede principali è la scheda Impostazioni. Questa scheda consente di controllare il comportamento di OneStep Reader.

La scheda Impostazioni consente di controllare il comportamento di OneStep Reader. Qui si trovano opzioni per cambiare l'aspetto e il suono dei documenti durante la lettura. È possibile modificare anche l'aspetto dell'app.

a. Impostazioni predefinite.

Le prime due opzioni della scheda Impostazioni cambiano molte opzioni di OneStep Reader contemporaneamente.

La prima opzione “**Applica impostazioni predefinite per utenti del lettore schermo VoiceOver**” configura OneStep Reader con l’aspetto e il comportamento di molti utenti di VoiceOver. Lo strumento di ritaglio viene nascosto, mentre il testo viene visualizzato nello stile di visualizzazione tradizionale del testo.

La seconda opzione “**Applica impostazioni predefinite per tutti gli altri utenti**” configura l’app in modo più adeguato per coloro che desiderano un’esperienza visiva elevata. Ad esempio, i controlli Report del campo visivo e Guida per l’inclinazione scompaiono dalla scheda Fotocamera e la visualizzazione dell'immagine viene utilizzata nella scheda Leggi. Le immagini riconosciute vengono automaticamente salvate come PDF. Questo set di funzioni potrebbe essere più adatto per coloro che hanno difficoltà di apprendimento o gli studenti di lingue straniere.

Toccando il tasto di selezione di una delle opzioni, viene presentata una panoramica delle impostazioni interessate.

Tutte le impostazioni modificate con queste due opzioni possono essere configurate singolarmente per soddisfare le esigenze specifiche dell’utente nelle sezioni seguenti.

b. Impostazioni della fotocamera.

Flash sempre acceso: Per impostazione predefinita è su OFF. Se è su ON, la lampada della fotocamera rimane attiva quando si è nella scheda Fotocamera.

Modalità orizzontale campo visivo: Segnala correttamente in alto nella pagina quando il dispositivo viene utilizzato con orientamento orizzontale, portando la fotocamera nell’angolo in alto a sinistra.

Angoli visibili dei report del campo visivo: Segnala informazioni sugli angoli, oltre a informazioni sui bordi, molto utili per la configurazione dell’uso con un supporto per la scansione di documenti.

Tipo di file predefinito per documenti riconosciuti: Determina il modo in cui il testo viene visualizzato e salvato. Passare tra la visualizzazione PDF e la visualizzazione OSR testo riformattante come tipo di file predefinito. OSR è l’impostazione predefinita per gli utenti di VoiceOver. Se viene impostato su PDF, dopo il riconoscimento si ottiene una visualizzazione PDF con doppia evidenziazione e il salvataggio viene effettuato in PDF come impostazione predefinita.

Seleziona lingua di riconoscimento: Seleziona un sottoinsieme di lingue più usate in base alle preferenze tra le 33 lingue di riconoscimento disponibili. Queste lingue saranno quindi disponibili nel selettore della lingua di riconoscimento della scheda Fotocamera.

Mostra riconoscimento testo: Mostrare o nascondere il tasto Riconoscimento nella scheda Fotocamera. Viene nascosto quando le impostazioni predefinite per utenti di VoiceOver sono attive.

Mostra opzioni di ritaglio, rotazione e modifica: Mostrare o nascondere i tasti di ritaglio, rotazione e modifica nella scheda Fotocamera.

Mostra pulsante di inclinazione (a seconda del dispositivo): Mostrare o nascondere il controllo Guida per l’inclinazione nella scheda Fotocamera.

Mostra pulsante campo visivo: Mostrare o nascondere Report del campo visivo nella scheda Fotocamera.

c. Impostazioni del lettore.

Avvia automaticamente lettura: Disattivare se non si desidera avviare automaticamente la lettura.

Consenti lettura in secondo piano: Attivare per continuare la lettura anche se il dispositivo è bloccato, come per la riproduzione di musica o l'ascolto di audiobook.

Regola volume di conversazione: Impostare il livello di volume predefinito per la voce di lettura.

Regola velocità di sintesi vocale: Impostare la velocità di sintesi vocale predefinita per la voce di lettura.

Seleziona lingua parlata: Selezionare un sottoinsieme di voci di lettura dell'intero elenco installato sul dispositivo e solo quelle che compaiono come opzioni nel selettore Lingua di lettura della scheda Leggi.

Impostazioni di visualizzazione testo per file OSR: Cambiare il carattere (tipo, dimensioni e colore) e il colore di sfondo in base alle proprie preferenze.

Impostazioni di evidenziazione: Determinare lo stile e il colore delle varie forme di evidenziazione disponibili, a livello di parola e unità (ad esempio, frase) o sfondo (il colore del testo evidenziato è disponibile solo in formato OSR).

d. Impostazioni dell'elenco file.

Vi sono 6 possibili impostazioni di File.

1. Confermare o eliminare le richieste di conferma prima che un documento o una cartella vengano eliminati.
2. Visualizza il tipo di file: Mostra il formato file di ogni documento nella struttura di cartelle.
3. Connessione Dropbox: Impostare su ON se Dropbox è il servizio cloud preferito.
4. Connessione Google Drive: Impostare su ON se Google Drive è il servizio cloud preferito.
5. Connessione One Drive: Impostare su ON se One Drive è il servizio cloud preferito.

e. Impostazioni di restituzione della licenza Enterprise.

Per gli utenti Enterprise è disponibile l'opzione di restituzione di un token di licenza al server licenze prima di rimuovere l'app o cambiare dispositivo.

f. Informazioni.

Questa sezione contiene informazioni sulla versione di OneStep Reader e altre informazioni legali e normative.

5. Come quinta e ultima delle 5 schede principali viene descritta la scheda Guida. Grazie a questa scheda Guida non si rimarrà mai bloccati.

La scheda Guida apre il manuale quando VoiceOver è attivo. Apre una finestra di dialogo quando VoiceOver non è attivo. Facendo clic sul link nella finestra di dialogo si apre il manuale. Facendo clic su un tasto sullo schermo si ottengono ulteriori informazioni su come utilizzare quel tasto.

a. Guida: Domande?

Se dopo avere letto questa guida e consultato l'elenco di utenti si necessita di ulteriori chiarimenti, contattateci: support@onestepreader.com, (+32) 050 39 49 49

Sensotec nv: sales@sensotec.be, www.sensotec.be

Capitolo finale: alcune interessanti informazioni supplementari da conoscere.

a. OneStep Reader ha difficoltà con tutte le seguenti funzioni o non le supporta:

1. testi scritti a mano, segnali o scorrere il testo sullo schermo.
2. OneStep Reader non traduce o modifica la lingua riconosciuta. Tuttavia, può essere letto ad alta voce nelle lingue riconosciute supportate. Sono disponibili 14 lingue.
3. Testo sui prodotti tridimensionali, specialmente in combinazione con molta grafica.
4. Immagini tratte da schermi LED e LCD, come computer, orologi, distributori automatici,
5. Stampa incisa.
6. Quando si condivide un documento PDF o EPUB, le conversioni di formato non sono attualmente disponibili.

b. La precisione di OneStep Reader potrebbe variare.

I seguenti elementi potrebbero influire negativamente sulla precisione dell'app OneStep Reader riflessi sulla superficie, distanza tra fotocamera e target, elementi correlati al testo, come dimensioni, layout, curvatura, pieghe e grinze, immagini e colori dello sfondo, illuminazione dell'ambiente, ombre, ostruzioni.